

Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatları ve bilinen teknik konuları

DVD-ROM'u kullanma

Touchstone Self Study DVD-ROM Kopyasını iki şekilde çalıştırabilirsiniz:

1. Programı bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Bu tavsiye edilen yöntemdir. Programı bir kez yükledikten sonra, artık DVD'yi kullanmak için sürücüye koymanız gerekmez.
2. Programı doğrudan diskten de kullanabilirsiniz. Ancak bu yöntemde, programı kullanacağınız her zaman diski sürücüye koymanız gerekecektir.

Programı PC'ye yüklemek için:

1. Diski DVD-ROM sürücüsüne yerleştirin. Yükleme komutu otomatik olarak ekranda görünecektir.
2. Kurulum talimatlarını yerine getirin.
3. Programı yüklemek için masaüstündeki *Touchstone Self-Study Edition 2* kısayolunu çift tıklayın.

Eğer bu programı Windows Vista yada Windows 7 de çalıştırıyorsanız yükleme otomatik olarak basılacaktır. Autoplay kutusu çıktığında, "Dosyaları görüntülemek için klasörü aç" seçin ve sonra "Setup" üzerine çift tıklayın. Bu kurulum sihirbazını başlatacaktır.

Programı disc'den PC'de çalıştırmak:

1. Her ne zaman programı kullanırsanız, diski DVD-ROM sürücünüze yerleştirmeniz gerekir. Yükleme işlemini iptal et.
2. Bilgisayar'ımı açın ve Touchstone 2'ye gidin.
3. Sağ tıkla ve "Explore"u seç.
4. Touchstone 2'yi seçin ve sonra uygulamayı başlatmak için Touchstone 2'nin üzerine çift tıklayın.

Programı Mac'de kurmak:

1. Diski -ROM sürücüsüne yerleştirin.
2. Finder'ı açın ve "Aygıtlardan" Touchstone 2'yi görüntüleyin.
3. Touchstone 2 yükleme paketine çift tıklayın ve yükleme işlemi boyunca yönlendirileceksiniz.
4. Uygulamalara gidin ve "Cambridge University Press" klasörünü arayın.
5. Touchstone 2 klasörünün içindeki Touchstone 2 dosyasına çift tıklayın.

Programı disc'den Mac'de çalıştırmak:

1. Disk'i DVD-ROM sürücüsüne yerleştirin.

2. Bulucu'yu acın ve "Aygıtların" altında Touchstone 2 'yi bulun.
3. "Touchstone 2'yi" secin ve sona "Touchstone 2" ve sonra Touchstone 2 uygulamasının uzerine cift tıklayın.)

Dosyaları görmek:

PDF dosyaları görebilmek için Adobe PDF Reader programı edinmeniz gerekir.

Adobe Okuyucusu için: <http://get.adobe.com/uk/reader/>

MP3 dosyaları açabilmeniz için (Windows Media Player, iTunes gibi) bir media player edinmeniz gerekir.

Grammar ve Speaking naturally dosyalarını flash player'la görebilirsiniz.

Bilgisayarınızda Flash Player yoksa bu dosyaları web tarayıcıda da görebilirsiniz. Bunun için:

1. Görmek istediğiniz dosyayı sağ tıklayın. "Birlikte Aç"ı, ardından "Program Seç"i tıklayın.
2. Web tarayıcınızı seçin. Diyalog kutusundaki "Bu tür dosyaları açabilmek için daima bu programı seçin" alternatifini seçin. "Tamam"ı tıklayın. Bunu yalnızca bir kez yapmanız yeterli olacaktır.

Flash Player edinmek için: <http://get.adobe.com/flashplayer/>

Sık rastlanan sorunlar

Windows Vista ve Windows 7 ile (ve bazı Windows XP sistemlerinde) interaktif etkinlikleri yürütme

Bu programı Windows Vista ya da Windows 7 üzerinden kullanıyorsanız, interaktif etkinlikleri yürütürken şu hata mesajıyla karşılaşabilirsiniz: girdi aracını tespit etmede hata var, kayıt yapamayabilirsiniz. Bu sorunu çözmek için aşağıdakileri yapmalısınız

1. Touchstone2 dosyasının interaktif etkinliklerini uyumluluk modunda yükleyin.
2. Interactive_Activities\PC kısmına gidip Touchstone2 dosyasını bulun.
3. Sağ tıklayın ve Özellikler dosyasında Uyumluluk dosyasını bulun.
4. 'Bu programı uyumluluk modunda çalıştır' düğmesini tıklayın ve Windows 2000'i seçin. Ardından programı başlatın.

Bazı Windows 7 sistemlerinde yukarıdaki çözümün de işe yaramadığı durumlar gözlenmiştir. Bu hallerde bile bazı ekstra önlemler sayesinde kayıt fonksiyonunu kullanmak mümkündür. D:\Touchstone 2'e gidin.

1. Touchstone2 esimgesini bulun.
2. Sağ tıklayın ve "Uyum sorumluluğu."ni seçin

3. "Önerilen ayarı seçin," bu şekilde programı başlatma ve kaydetme olanağınız olacaktır. Ancak bu yöntemde USB ile çalışan bir mikrofon edinmeniz gerekecektir.

1. Eğer "My vocabulary notebook"daki karakterleri görmekte problem yaşıyorsanız, lütfen giriş dilinin İngilizceye ayarlanmış olduğundan emin olun.

Giriş dilini Windows XP'lerde değiştirmek:

- a. Başlangıç'a tıklayın ve Denetim Masasına gidin.
- b. Sol paneldeki Klasik görünüme geç'i seçin.
- c. Bölge ve Dil seçeneklerini seçin.
- d. Dil sekmesini seçin ve metin hizmetleri ve giriş dillerinin altındaki detaylar düğmesine basın.
- e. Açılan menü'den, varsayılan giriş dilini "İngilizce"yi seçin.
- f. "OK"yi tıklayın, Şimdi sistem tepsisindeki dil göstergesini görmeniz gerekir ve Soldaki Alt + Shift'e basarakta diller arasında geçiş yapabilirsiniz.

Windows 7/Vista'da giriş dilini değiştirmek:

- a. Kontrol Panelini açın ve arama motoruna "giriş dili" yazın
- b. Klavye'yi değiştir yada giriş yöntemleri'ni seçin.
- c. Açılan menüden varsayılan giriş dilini "İngilizce" olarak seçin.

Mac OS X'de giriş dilini değiştirmek:

- a. Dock'dan sistem tercihlerini tıklayın.
- b. Dil ve metin'i seç ve sonra "giriş kaynaklarını"
- c. İngilizce'yi" seç. Eğer birden fazla dili seçerseniz,

"Menü çubuğundan giriş menüsünü göster'i tıklayın ve menü çubuğundaki

"Flag/Bayrak"ikon'nuna tıklamanız, seçim yapmanıza olanak sağlayacaktır. Daha sonra açılan menüden giriş dilini seçmeniz mümkün olacaktır.

Düyük bir çözünürlüğe sahip programı görüntülemekte zorluk yaşıyorsanız((800x600 yada 1024x768), daha yüksek bir çözünürlükle görüntülemeyi deneyin.

Video DVD bilgileri

Video formatı: PAL

PC'lerde Video DVD, DVD sürücüsü, ses tesisatı ve Windows Media Player ya da iTunes gibi bir media player kanalıyla, veya Power DVD gibi diğer görüntü izlemeyazılımları kanalıyla çalışır.

Ayrıca televizyona bağlanmış evrensel PAL DVD setlerinde ve Playstation 2 ve 3'te de çalışır.

Not:

1. Bazı Pclerde videoları çalıştırmak için media player bir kod isteyebilir. Bu durumlarda bunu internetten indirmeniz gerekecektir.
2. Xbox 360 bu programla uyumlu değildir.

Nasıl destek alabilirim?

DVD-ROM ya da Video DVD konusunda herhangi bir sorunla karşılaştığınızda destek@cambridge.org yazarak yardım isteyebilirsiniz. Bunu yaparken aşağıdaki hususları da bildirmelisiniz:

DVD-ROM

- Sorunun oluştuğu ürünün tam adı (Video DVD ya da DVD-ROM)
- Ürünün versiyonu örn. 1.0
- İşletim sistemi, versiyonu ve SP numarası. Örn Windows Vista Home Premium, SP2
- Sistem özellikleri, örn. İşletici, RAM kapasitesi, kalan hard disk kapasitesi.
- Flash player versiyonu
- Sorun oluştuğunda ne yapmaya çalışıyordunuz?
- Hata mesajının ekran resmi
- Bu PCde yönetici hakkına sahip misiniz?
- Bu programı bir başka bilgisayarda kullanmayı denediniz mi?
- Bilgisayarınızda bir başka disk kullanmayı denediniz mi?
- Diğer bilgiler

Video DVD

- Sorunun oluştuğu ürün (Video DVD ya da DVD-ROM)
- Ürünün versiyonu örn. 1.0
- Video DVD'yi çalıştırmaya çalıştığınız platform? (örn. DVD player, PC vs)
- DVD oynatıcı ve player ve Televizyon kullanıyorsanız:
 - DVD oynatıcınızın video formatı nedir? (PAL ya da NTSC)
 - DVD oynatıcınızda başka DVDler çalıştırmayı denediniz mi?

- Ürün Pcde çalışıyor mu?
- Ürünü PC'de çalıştırmayı denediyseniz:
 - İşletim sistemi, versiyonu ve Servis numarası. Örn. Windows Vista Home Premium, SP 2
 - Sistem özellikleri, örn. İşlemci, boş RAM alanı, boş hard disk alanı
 - Media player bilgileri (örn. Windows Media Player, iTunes, ya da diğer yazılımlar)
 - Ürün DVD oynatıcıda ve TV de çalışıyor mu?
- Sorun tam olarak nedir?
- Diğer bilgiler